

A hálózatos USB kulcs használatbavétele

Az USB portos hardverkulcsot csak a hardverkulcs meghajtó programjának telepítése után csatlakoztassa a számítógéphez.

Az USB csatlakozású hardverkulcsok esetében a kulcs használatbavétele a következő lépésekből áll:



USB portos hardverkulcs

Sentinel telepítő program használata

Az Ön által letöltött fájl a „[Sentinel Protection Installer 7.6.1.zip](#)”, ez egy tömörített fájl amit ki kell bontani. A kibontás után kapott Sentinel Protection Installer 7.5.0.exe fájl egy egyszerűen használható telepítő program, ami mind a nyomtató csatlakozású (printerportos), mind az USB csatlakozású kulcsokhoz telepíti a meghajtó programokat. A meghajtó program a következő operációs rendszereket támogatja: Windows 98, 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Windows 7 (32 és 64 bit).

Ezt elindítva a program lépésről lépésre ismerteti a tennivalókat és mind a rendszer meghajtó programokat, mind az USB kulcs kezelésére szolgáló meghajtó programokat telepíti.


Ez a program angol nyelvű, futtatása a következő lépések végrehajtását igényli:

1. Indítsa el a „**SENTINEL PROTECTION INSTALLER 7.6.1.EXE**” nevű fájlt


A program ellenőrzi a rendszert, hogy megállapítsa telepíthető-e a driver.

2. A következő ablakban a telepítő program elmondja, hogy a számítógépre fogja telepíteni a Sentinel meghajtó programokat, amelynek elkezdéséhez kattintson a „**Next**” (Tovább) gombra.

3. A megjelenő ablakban a program felhasználási feltételei jelennek meg angol nyelven. A telepítéshez az „**I accept the terms in the license agreement**” (elfogadom a felhasználási feltételeket) opciógombra kell kattintani, majd a „**Next**” (Tovább) gombbal folytatni a telepítést.



4. A következő ablakban a telepítés módját tudja beállítani. Két telepítési mód adódik. A „**Complete**” (Teljes) vagy a „**Custom**” (Felhasználói). A kívánt opciógombra kell kattintani. Válassza a „**Custom**” (Felhasználói) telepítést.




A „Felhasználói” telepítés ablakában látjuk, hogy milyen program részek települnének a számítógépre. A „System Drivers” végzi a kulcsok kezelését (mindkét elem szükséges). A „Protektion Server” fogja megosztani a kulcsot a hálózaton. A „Keys Server” részre viszont nincs szükségünk mert ez más típusú kulcsokhoz készült.


Kattintsunk a „Sentinel Keys Server” előtti ikonra és a megjelenő opciókból válasszuk a legalsót.



A telepítési mód kiválasztása után a telepítést a „**Next**” (Tovább) gombra kattintva tudja folytatni.





5. A következő ablakban a program jelzi, hogy kész a meghajtó programok telepítésére. „Click Install to begin the installation”. A végrehajtáshoz kattintson az „**Install**” (Telepít) gombra.



6. Amennyiben a telepítő program Windows tűzfalat érzékel a gépen, engedélyt kér annak beállítására. Kattintsunk a „Yes” gombra az engedély megadásához és a telepítés folytatásához.

7. A telepítés végeztével egy visszajelzést kap miszerint a telepítés sikeresen végrehajtott. Ezt a „Finish” (Befejezés) gombra kattintva nyugtázza.



A program a telepítés után esetleg kérheti a számítógép újraindítását. Az újraindításhoz kattintson a „Yes” gombra. Ekkor a számítógép bezár minden programot és újraindul.



8. A driver telepítése után csatlakoztassa a számítógéphez az USB portos hardverkulcsot amit a Windows automatikusan felismer.

Az előbbi lépésekkel a hardverkulcs használatbavétele megtörtént. Az ezzel védett programok telepítésére, futtatására sor kerülhet.

A kliens gépeken amelyikeken nincs hardverkulcs elegendő a DVD-n található hardverkulcs telepít gombbal indítható „Sentinel System Driver” telepítése.